

Pantalón Ancho Con Pliegues Y Puños - Patrón de costura #2628

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 cremallera; gancho y ojo; fabrica de forro; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Mitad trasera - 2 piezas
2. Mitad delantera - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas
4. Vista de la cremallera - 1 pieza
5. Solapa del bolsillo trasero - 2 piezas
6. Solapa del bolsillo delantero - 2 piezas
7. Bolsa de bolsillo del bolsillo delantero - 2 piezas

8. Vista del bolsillo trasero - 1 pieza
9. Vista del bolsillo delantero - 4 piezas
10. Cinturón - 1 pieza

Tela de forro:

1. Bolsa de bolsillo del bolsillo delantero - 2 piezas
2. Bolsa de bolsillo del bolsillo trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista de la cremallera - 1 pieza
2. Solapa del bolsillo trasero - 1 pieza
3. Solapa del bolsillo delantero - 1 pieza
4. Vista del bolsillo trasero - 1 pieza
5. Vista del bolsillo delantero - 4 piezas
6. Cinturón - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Marcar y coser las pinzas en la mitad trasera del pantalón, doblar la parte interior hacia el centro y planchar.
3. Juntar las solapas con alfileres lados derechos juntos y coser laterales y infer. bordes. Recortar los márgenes de costura en las esquinas, girar la solapa hacia el derecho, enderezar, planchar. Hacer ojales.
4. Marca la posición del bolsillo trasero. Doblar la vista del bolsillo por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Marque una línea auxiliar en la vista del bolsillo, paralela al pliegue, para coser la vista del bolsillo en su lugar. Marque una línea adicional en la solapa del bolsillo para coserla paralela al borde superior de la solapa del bolsillo, verificando el ancho de la solapa del bolsillo en todo momento. Marque líneas auxiliares paralelas a la abertura del bolsillo para coser la solapa del bolsillo y la vista del bolsillo.. Coser el forro del bolsillo a la solapa del bolsillo. Coser la vista y la solapa del bolsillo al delantero. Termine de coser en las líneas de guía que marcó cerca de los bolsillos. Revisa tu trabajo al revés (las líneas de puntada deben ser paralelas). Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar la vista y la solapa hacia el revés a través de la abertura resultante, enderezar los bordes, ajustar los extremos de tal manera que el pliegue planchado de la vista se encuentre con la solapa. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser el extremo libre del bolso de bolsillo al margen de costura de la costura de la vista, planchar el bolso de bolsillo hacia abajo, ajustar los bordes, coser y rematar laterales bordes.
5. Marca la posición de los bolsillos en las mitades delanteras de los pantalones.. Doblar los armazones de los bolsillos por la mitad, juntar los lados del revés y planchar. . Sujeta con alfileres los marcos de los bolsillos en la mitad delantera, coloca la bolsa de bolsillo del forro encima de ellos, haciendo coincidir las líneas marcadas y coser. Corta la mitad delantera entre las líneas de puntada. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-

1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el armazón de bolsillo y el forro del bolsillo hacia el revés a través de la abertura resultante, enderece los bordes, ajuste los extremos de los armazones de bolsillo de modo que los pliegues planchados de los armazones de bolsillo se encuentren entre sí. Fijar las esquinas de los bolsillos en su lugar cosiendo una línea de puntada doble desde el revés en las esquinas. Cose los extremos libres de las vistas sobre el forro. Sujeta con alfileres el bolso de bolsillo de la tela principal al bolso de bolsillo del forro, haciendo coincidir bordes. Cose la bolsa de bolsillo en la costura del marco del bolsillo inferior, doblando la pieza principal. Coser los bordes exteriores de los bolsos de bolsillo y rematar.

6. Hacer los pliegues en las mitades delanteras, cóselos a lo largo de la línea marcada. La parte interior está dirigida hacia el centro. Hilvanar los pliegues a lo largo del borde superior.

7. Rematar los bordes centrales en las mitades traseras. Coser la costura central trasera y planchar la costura abierta.

8. Corta la vista sin costuras de la mitad delantera izquierda, dejando un margen de costura de 1 cm a lo largo de la costura central. Rematar el borde delantero central y el borde de la vista de la cremallera..

9. Coser el borde central de las mitades delanteras, comenzando a coser en el borde de la vista sin costuras. Doble la vista sin costuras para la cremallera hacia el revés y planche. Haga coincidir la cremallera con el borde central de la mitad izquierda y coser. Coser la cinta libre de la cremallera a la cara sin costuras de la mitad derecha. Coser una puntada decorativa a lo largo de la línea marcada en la mitad derecha del pantalón a 0.1 cm. Doble la vista de la cremallera por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, y remata el borde más largo y el borde inferior más corto. Coser la vista de la cremallera a la costura de la cinta de la cremallera en la mitad izquierda. Coser un punto de fijación al final del cierre por el lado derecho del pantalón. Coser con un respunpear los bordes inferiores de la vista central del frente y la vista de la cremallera desde el lado revés.

10. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras interiores de las piernas, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

11. Rematar el borde inferior del cinturón. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Sujeta con alfileres la solapa delantera sobre el bolsillo en el lado izquierdo, sujeta con alfileres el cinturón al borde superior de los pantalones, dejando la solapa entre el cinturón y la pieza principal, y cose. Proceder a coser las esquinas del cinturón. Recortar las esquinas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera. Coser el borde rematado en la costura del cinturón.

12. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres el puño al revés del pantalón y cóselo, rematar y planchar. Doblar el puño hacia el lado derecho, coser a lo largo del pliegue hasta la pieza principal a mano con puntadas ocultas.

13. Coser el gancho y el ojo al cinturón.

14. Coser los botones según los ojales en las solapas y en el cinturón encima del pliegue delantero derecho.

Dibujo técnico:

