

Blouse À Fronces - Patron de couture #2637

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Devant - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Col montant — 2 pièces

7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empècement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre un large point droit sur les devants entre les repères et faire des fronces. Coudre l'empècement sur le devant. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
4. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez la parementure centrale devant sur le côté droit du devant. Cousez le bord central du devant. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure centrale devant sur l'envers et repasser. Bâtir les pièces ensemble le long des bords de l'encolure.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col montant à l'endroit et repasser.
7. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser marges de couture à col montant. Tourner sous le bord non fini du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Pliez le poignet en anneau et coudre le bord. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le poignet à la manche de l'envers, surjeter. Pliez le brassard vers le haut et repasser. Coudre le poignet à la couture de la manche à la main.
9. Surjetez la marge de couture le long de l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

