

Robe À Manches Volantées - Patron de couture #2650

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Dos central - 2 pièces
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Empiècement avant - 1 pièce
5. Devant central - 1 pièce au pli
6. Devant latéral - 2 pièces

7. Manche supérieure - 2 pièces
8. Manche inférieure - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
10. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre l'empècement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre l'empècement sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, parementures retournez le vêtement à l'endroit sur l'envers et repasser. Cousez la pièce en point coulé sur les coutures des épaules.
7. Réaliser et fauiler des doubles plis sur la manche inférieure. Coudre la manche supérieure à la manche inférieure, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. , repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

