

## Rock Mit Asymmetrischen Falten - Schnittmuster #2658

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenrock - 2 Stück
2. Vorderrock - 1 Stück
3. Rückenbesatz - 2 Stück
4. Vorderbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 2 Stück
2. Vorderbesatz - 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Mittelkanten des hinteren Rocks separat versäubern. Die Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Falten am Vorderrock entsprechend der Markierung anfertigen und absteppen (der innere teil ist zur mitte gerichtet).
4. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Seitenkanten der Besätze vernähen, die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante. Den Besatz an den Rock stecken rechts auf rechts und Oberkante nähen. Nahtzugaben auf den Besatz absteppen von 0.2 cm von der Naht. Den Besatz auf die linke Seite falten, bügeln. Von Hand entlang der Seitennähte und des Reißverschlussbandes an das Hauptteil nähen.
6. Untere Rockkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
7. Knöpfe annähen an vorderrock.

### **Technische Zeichnung:**

