

Blouse Avec Plis Aux Épaules - Patron de couture #2664

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et faufiler des plis sur les bords des épaules des devants (plier la partie intérieure dans le sens opposé du centre). Coudre les coutures des épaules, repasser vers l'arrière, surjeter.
3. Coudre la couture du col montant, repasser la couture à part. Coudre le col montant dans l'encolure, couper les coins, repasser marges de couture à col montant.
4. Coudre la couture du col montant sur les parementures centrales devant, repasser la couture à part. Coudre les coutures des épaules de la parementure encolure dos et du milieu devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Coudre le col montant dans l'encolure parementures avant centraux et parementures, repasser les surplus de couture vers le haut. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre les bords centraux devant et les bords du col montant. Faire de petites coupes dans les courbes, parementures avant centraux et retourner la parementure sur l'envers et repasser. Cousez ensemble les coutures des cols montants. Cousez les coutures des épaules des parementures centrales devant sur les coutures des épaules du vêtement.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
7. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
8. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers à 1 cm, ensuite à 1.5 cm et surpiquer.
9. Faire des boutonniers sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Faire des boutonniers et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

