

Veste-Chemise - Patron de couture #2665

Recommandations sur le tissu: tissus de costume doux naturels/mélangés et velours côtelé en deux couleurs assorties.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 9 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm, marge de couture le long du bord supérieur de la poche - 2 cm, autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant droit - 1 pièce
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Col - 2 pièces

6. Poignet - 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Poche - 2 pièces
10. Rabat - 4 pièces

Tissu principal 1:

1. Devant gauche- 1 pièce
2. Empiècement arrière - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Rabat - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Surjeter et repasser vers le haut.
3. Épinglez les rabats des poches ensemble par paire, endroit contre endroit et coudre latéraux et infér. bords. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser.
4. Surjeter le bord supérieur de la poche. Pliez la marge de couture à l'intérieur et surpiquer. Pliez les bords latéraux et les bords inférieurs des poches vers l'intérieur et repassez. Poser poche sur le devant et surpiquer selon les marquages.
5. Coudre l'empiècement devant sur le devant, et en même temps en insérant rabat. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
8. Coudre les épaules des parmentures de l'encolure dos et du milieu devant. Repasser la couture ouverte. Surjeter les bords extérieurs.
9. Épinglez la parementure milieu devant et la parementure sur l'endroit de la pièce principale, faufilez ensemble le long des coutures et coudre des parementures milieu devant et encolure, en même temps en

insérant le col. Pliez la parementure centrale devant et la parementure sur l'envers et repasser les bords devant centraux. Faufilet ensemble le long des bords des épaules parementures avant centraux et haut de vêtement.

10. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage).

11. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

12. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et coin. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.

Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.

13. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.

14. Réalisez des boutonniers sur le devant droit, sur les poignets et sur les rabats des poches. Coudre les boutons sur le devant gauche, les poches et poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

