

Chemisier Sans Manches - Patron de couture #2648

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Col montant - 2 pièces
4. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce au pli
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce au pli
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre le pied de col extérieur dans l'encolure dos, repasser les surplus de couture vers le haut.
3. Réaliser et faufiler des plis sur les bords des épaules des devants (la partie intérieure est dirigée vers le centre). Coudre les coutures des épaules, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, repasser vers l'arrière, surjeter.
4. Coudre le pied de col intérieur dans l'encolure de la parementure dos, repasser les surplus de couture vers le haut. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures sur l'endroit du vêtement et cousez l'encolure et le bord du col montant. Coupez les surplus de couture le long de l'encolure pour arriver à zéro au niveau du repère, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Pliez parementures sur l'envers, repasser, cousez la pièce en point coulé sur les coutures des épaules. Coudre les coutures des montants de col ensemble à la main.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
7. Coudre décoratifs boutons sur le devant.

DESSIN TECHNIQUE:

