

## Chemise - Patron de couture #6138

Recommandations sur le tissu: tissus de chemise naturels/mélangés avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 10 boutons.

Marges de couture: le long des bords latéraux et des bords supérieurs de la patte de la manche — 0.5 cm, le long du bord inférieur - 1.5 cm, bord supérieur de la poche - 3 cm, autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Patte — 2 pièces

4. Patte de manche - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Col - 2 pièces
7. Col montant - 2 pièces
8. Poignet - 2 pièces
9. Poche - 2 pièces
10. Empiècement - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage fusible sur poignets, col supérieur, le col montant intérieur et patte.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Faire et faufiler des plis sur le dos. Coudre l'empiècement au dos. Surjeter et repasser vers le haut.
3. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre un point décoratif le long du bord extérieur du col et des extrémités du col. Plier sous le bord inférieur du col montant intérieur sur 1 cm et surpiquer à 0.7 cm. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, faire correspondre les bords supérieurs, insérez le col prêt entre eux, ajuster les bords encoches et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Tourner le col fini à l'endroit et repasser.
4. Marge de couture le long du bord supérieur de la poche plier à l'intérieur à 1 cm, ensuite à 2 cm et surpiquer. Plier sous les surplus de couture de la poche et repasser. Épinglez la poche sur le côté droit du devant et surpiquer selon les marquages.
5. Épinglez l'endroit de la patte de boutonnage sur l'envers du devant et coudre le bord avant central. Plier patte sur le côté droit, plier à l'intérieur du bord non surjeté et surpiquer sur le devant à 0.2 cm du pli. Coudre une ligne de point décorative à 0.2 cm du bord des parementures milieu devant.
6. Coudre et surjeter épaule bords. Repassez le surplus de couture vers l'arrière.
7. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, repasser les surplus de couture vers le col montant. Surpiquez le col montant inférieur dans la couture du col montant supérieur.
8. Couture de la fente: Coupez la manche le long de la ligne marquée, coupez le coin dans la partie supérieure

de la fente. Tourner deux fois de 0,5 cm à l'intérieur la zone de 1,5 cm entre la fente et la ligne marquée et surpiquer. Plier la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le coin jusqu'à la marque perpendiculaire. Coupez les surplus de couture près de la ligne de point, coupez le surplus de couture près de la fin de la ligne de point.. Patte retournez le vêtement à l'endroit, repasser et surpiquez à 0,1 cm le long de la ligne de pliage depuis le bas jusqu'au repère perpendiculaire. Épinglez la patte sur la manche, endroit contre endroit, et cousez en faisant correspondre le côté intérieur à la ligne tracée. Coupez la manche perpendiculairement près de la fin de la ligne de couture, de la fente jusqu'à la ligne de couture. Patte plier sur le côté droit, plier à l'intérieur du bord ouvert et coudre. Faites correspondre la patte avec la ligne marquée sur la manche et surpiquez le coin supérieur autour du coin et jusqu'au repère perpendiculaire.

9. Coudre les manches dans les emmanchures ouvertes. Surjeter la couture, repasser.

10. Coudre les bords des manches, coudre la couture latérale en même temps. Surjeter les surplus de couture et les repasser vers l'arrière. Réalisez et faufilez les plis le long du bord inférieur de la manche selon les repères.

11. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et coudre des bords plus courts. Poignets retournez le vêtement à l'endroit et repasser. Coudre le côté intérieur du poignet à la manche. Pliez sous le bord inférieur du revers extérieur et surpiquez-le dans la couture.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Réaliser des boutonniers sur les poignets et sur le col montant et coudre les boutons. Faire des boutonniers sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

## DESSIN TECHNIQUE:

