

Weste - Schnittmuster #6139

Stoffempfehlungen: Steppstoffe mit Polyesterfüllung, geeignet für Outdoor-Jacken.

Sie werden auch brauchen: 7 Knöpfe; Futterstoff.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff :

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Oberes Vorderteil - 2 Stück
3. Unteres Vorderteil - 2 Stück
4. Rückenpasse - 1 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück
7. Leiste - 2 Stück
8. Schulterträger - 4 Stück
9. Gürtel - 2 Stück
10. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz

2. Oberes Vorderteil – 2 Stück
3. Rückenpasse – 1 Stück
4. Unteres Vorderteil – 2 Stück
5. Taschenbeutel – 4 Stück

Das Futter wird aus den Musterteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Taschenbeutel auf das untere Vorderteil stecken rechts auf rechts und nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der Taschenmarkierung. Den Taschenbeutel auf die gleiche Weise an das obere Vorderteil nähen. Die Vorderteile zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Kanten von Taschenbeuteln nähen.
2. Nähen knopfleiste zu Vorderteil. Bügeln Sie die Nahtzugabe an knopfleiste und zierstich nähen an 0.2 cm von Naht.
3. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. Die Naht auseinander bügeln.
4. Passe an den Rücken nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln.
6. Nähen Schulternähte mittelvorderbesätze und Besätze, die Naht auseinander bügeln.
7. Den Stehkragen an den Kragen nähen. Die Naht auseinander bügeln. Kragen zusammenstecken rechts auf rechts, Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der Markierungslinie. Nahtzugaben in den Ecken kürzen, den kragen auf rechts drehen und bügeln.
8. Auferlegen mittelvorderbesätze auf die rechte Seite der Weste und nähen der vorderen Mittelbesätze und revers. Nahtzugaben kürzen, Ecke wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln.
9. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt nähen mittelvorderbesätze und Besätze. Die Naht auseinander bügeln. Nahtzugaben der Kragen zusammenheften.
10. Stecken Sie die Schulterschnitte rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Außenkanten zusammen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Zierstich nähen um alle Kanten an 0.2 cm vom Rand. Stecken Sie den Schultergurt auf die Schulternaht und heften Sie ihn entlang der Armlochkante an das Hauptteil.
11. Nähte am Futter nähen.

12. Das Futter an den hinteren Halsausschnittbesatz und an den mittleren Vorderbesatz nähen. Armlöcher in 2 Schritten nähen: zuerst das vordere Armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen.

13. Die Gürtel rechts auf rechts zusammenstecken und an der kurzen Kante, an der Unterkante und an der Ecke bis zur Markierung nähen. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den äußeren Rand des Gürtels an die Weste nähen. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter nach innen und in die Naht der Außenseite absteppen.

14. Am linken Vorderteil knopflöcher machen, Knöpfe am rechten Vorderteil, an den Schulterträgern und am Bund annähen.

Technische Zeichnung: