

T-Shirt Mit Passe - Schnittmuster #2677

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1.0 cm; Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz



3. Passe – 2 Stück
4. Leiste – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Leiste – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Leisten der Länge nach in zwei Hälften falten, links auf links. Stecken Sie die Ecke der rechten Leiste auf die Ecke der linken Leiste und heften Sie die Teile entlang der Unterkante zusammen.
2. Die Passe der Länge nach in zwei Hälften falten, links auf links und den Falz bügeln. Die Seiten der Passe entlang der Armlochkante zusammenheften.
3. Die Passen an das Vorderteil nähen, dabei die Leisten einsetzen und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen. Versäubern, nach unten bügeln. Zierstich nähen entlang der Naht an 0.5 cm.
4. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
5. Schulternahte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
8. Die Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

Technische Zeichnung:

