

Falda Con Canesú Ancho - Patrón de costura #2676

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 1 botón; cremallera invisible; hebilla; ojales.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo de los bordes inferiores - 2 cm.


Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú de la falda trasera - 2 piezas
2. Falda trasera - 2 piezas
3. Canesú de la falda delantera - 2 piezas
4. Falda delantera - 2 piezas
5. Cinturón - 1 pieza
6. Ribete - 2 piezas

7. Decorativo cinturón - 1 pieza en pliegue
8. Presilla Del Cinturón - 1 pieza

Tela de forro:

1. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas
2. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza
2. Ribete - 2 piezas
3. Decorativo cinturón - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm. Coser la costura central de la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm.
3. Marque la posición de los bolsillos en los canesúes de la falda delantera. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reveses juntos. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al canesú a lo largo de la línea inferior de la marca del bolsillo. Coser el bolso de bolsillo más grande al canesú a lo largo de la línea superior de la marca del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo, rematar.
4. Coser la falda delantera al canesú, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm. Coser la costura central en la falda delantera, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm.
5. Izquierdo laterales bordes rematar por separado. Coser la costura del lado izquierdo desde la muesca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Doblar la presilla del cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado largo. Después voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar la costura, colocándolo en el pliegue, y planchar. Cortar las presillas del cinturón, marcar la posición de las presillas del cinturón. Coser las presillas al borde superior de la falda según las marcas y sobre las costuras laterales.

7. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser el lado más corto y la esquina. Comience a coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cinturón y la falda. Cortar los márgenes de costura cerca de la marca, cinturón girar a la derecha y planchar. Coser el borde exterior del cinturón al borde superior, girar el borde interior hacia adentro y pespuntear en la costura. Cose las presillas del cinturón en el borde superior de la pretina.
8. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojal en el cinturón. Coser un botón.
10. Doblar el cinturón decorativo por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Recorta las esquinas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera y planchar. Rematar el lado más corto. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.1 cm y 0.7 cm desde el borde. Coloque la hebilla en el extremo del cinturón. Instalar ojales.

Dibujo técnico:

