

Blusa Con Maniche Con Inserti Arricciati - Cartamodello #2683

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Spessi tessuti naturali/misti adatti a camicette. Tessuti denim sottili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 11 pulsanti.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Carre dietro - 1 pezzo con piega
4. Manica superiore - 2 pezzi
5. Manica inferiore - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi
8. Laccio - 2 pezzi
9. Linguetta - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi
3. Linguetta - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso il carré, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm.
3. Cucire la pinces sul davanti. Stirare la parte inferiore verso l'alto.
4. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare il margine di cucitura a linguetta. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di. Fare delle cuciture decorative lungo la linguetta a 0.5 cm dal bordo e dalla cucitura.
5. Cucire spalle e cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
6. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto, cucire le estremità e caduta del colletto. Tagliare via gli angoli, collo alto rivoltare, raddrizzare e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi colli alti a 0.5 cm.
7. Fare dei punti di increspatura lungo i bordi superiori e i bordi inferiori delle maniche inferiori e fare delle arricciature. Cucire la manica superiore alla manica inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.5 cm. Sorfilare i bordi delle maniche separatamente su ogni pezzo. Cucire le cuciture delle maniche, dall'alto alla marcatura per lo spacchetto. Stirare aperta la cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dal bordo.
8. Piegare il polsino a metà per lungo, dritto contro dritto e cucire le cuciture laterali. Rivoltare il pezzo sul dritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi polsini a 0.5 cm.
9. Piegare il laccio a metà per lungo, dritto contro dritto e cucire lungo il bordo più lungo e il bordo sagomato. Girare il laccio al dritto e stirare. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi a 0.5 cm. dal bordo. Sorfilare il bordo più corto. Piegare verso il lato rovescio il bordo sormfilato e impunturare la banda del laccio

sul collo alto con due linee di punti parallele vicino alla cucitura della spalla.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Installare i bottoni a pressione sui davanti, sul collo alto e sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

