

Blouse Courte Portefeuille - Patron de couture #2678

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Ceinture - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre des pinces sur le devant, raccourcir le côté intérieur des pinces, repasser vers le centre et surjeter.
4. Pliez les ceintures en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du bord le plus court et le plus long.
5. Coudre coutures épaules et latérales, en insérant une partie de ceinture dans la couture du côté gauche. Repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures devant centrales et les parementures sur le devant, endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant et encolure, en insérant la ceinture droite. Faire de petites coupes dans les courbes, tournez les bords devant centraux sur le côté droit, redresser, repasser. Surpiquez les parementures milieu devant et la parementure sur le vêtement.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.
8. Repassez l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 2 cm et surpiquer.
9. Sur le devant gauche faire une boutonnière, de l'envers du devant droit coudre le bouton caché.

DESSIN TECHNIQUE:

