

## Blusa Con Maniche Senza Cuciture - Cartamodello #2702

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo.

**MARGINI DI CUCITURA:** margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm; altre cuciture 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura davanti - 4 pezzi
4. Paramontura dietro - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti - 2 pezzi
2. Paramontura dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Appuntare insieme le paramonture del dietro, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Girare le pezzi al dritto, raddrizzare, stirare. Appuntare la paramontura destra sulla paramontura sinistra e cucire insieme in basso a mano. Appuntare le paramonture al dietro, dritto contro dritto e cucire, incidendo il dietro nell'angolo. Stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
3. Appuntare insieme le paramonture del davanti, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Girare le pezzi al dritto, raddrizzare, stirare. Appuntare la paramontura destra sulla paramontura sinistra e cucire insieme in basso a mano. Appuntare le paramonture al davanti, dritto contro dritto e cucire, incidendo il davanti nell'angolo. Stirare i margini di cucitura verso davanti, sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

