

Blusa Con Balze - Cartamodello #2712

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Rouche 1 - 2 pezzi

4. Rouche 2 — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Incidere il pezzo del dietro lungo la linea centrale della pincesse fino alla marcatura. Incidere il davanti lungo la linea centrale della pincesse fino alla marcatura.
3. Cucire le cuciture delle spalle del davanti e del dietro dallo scollo alla pincesse, e dalla pincesse al bordo dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare.
4. Sorfilare il bordo esterno dei volantini, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare. Può anche rifinire i lati con sbieco o con cucitura a principessa sottile, in questo caso cortare i margini a 0,5 cm. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo rettilineo della balza e fare delle arricciature.
5. Cucire la pincesse del busto e la pincesse della spalla del dietro con una cucitura continua, inserendo la Balza 1 nell'area tra le marcature. Stirare le cuciture verso il centro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare bordo dello scollo. Cucire la paramontura alle cuciture delle spalle a mano.
8. Appuntare il Volant 2 sul bordo dello scollo, dritto contro dritto e cucire da marca a marca. Stirare i margini di cucitura verso il volante e sorfilare.
9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà

per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfò dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

