

Bluse Mit Dekorativen Ärmeln - Schnittmuster #2719

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 1.2 cm. Nahtzugabe am unteren Ärmelrand - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderer Ärmel - 2 Stück
4. Hinterer Ärmel - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Schlaufe – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
3. Nähen Schulter und Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
4. Die mittlere und untere Ärmelkante versäubern. Nähen Sie die Ärmelteile von oben bis zur Markierung für den Schlitz und von der Markierung für den Schlitz bis zum Saum. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixierstichlinie nähen an 0.1 cm vom Rand. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Die untere Ärmelkante nach innen falten und absteppen. Ärmel in das Armloch nähen, Nahtzugabe bügeln und versäubern.
5. Falten Sie den Riemen der Länge nach in der Mitte und die längeren Kanten zusammennähen. Drehen Sie den Riemen auf rechts, begradigen und bügeln. Versäubern die kürzere Kanten. Den unteren Teil des Ärmels mit dem Riemen umwickeln, die Nahtzugaben des Riemens nach innen falten und säumen von Hand.
6. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und entlang der Halsausschnittkanten zusammenheften. Rückenteil und Rückenbesatz einschneiden entlang der markierten Linie. Den Ausschnitt und den Rückenschlitz nähen, den Abstand zum Rand der Nahtzugabe schrittweise bis auf Null verringern und das Schlaufenknopfloch einsetzen. Einklipsen Nahtzugaben und Ecke am Rückenteil. Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Einen Knopf annähen an Rückenausschnitt.

Technische Zeichnung:

