

Camicetta Con Maniche Decorative - Cartamodello #2719

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 1.2 cm. Margine di cucitura sul bordo inferiore della manica - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica davanti - 2 pezzi
4. Manica dietro - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
7. Traversa - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire spalle e cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
4. Sorfilare i bordi centrale e inferiore della manica. Cucire le pezze della manica dall'alto fino alla marca dell'apertura, e dalla marca dell'apertura fino all'orlo. Stirare aperta la cucitura, stirando l'apertura contemporaneamente. Fare una linea di cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.1 cm dal bordo. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Piegare verso l'interno il bordo inferiore della manica e impunturare. Cucire la manica nello scalfio, margine di cucitura stirare e sorfilare.
5. Piegare la tracolla a metà per lungo e cucire i bordi più lunghi. Girare la tracolla al diritto, raddrizzare e stirare. Sorfilare lati più corti. Avvolgere la parte inferiore della manica con la tracolla, piegare verso l'interno i margini di cucitura della tracolla e orlare a mano.
6. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e imbastire insieme lungo i bordi dello scollo. Incidere il dietro e la paramontura del dietro lungo la linea marcata. Cucire lo scollo e l'apertura del dietro, riducendosi gradualmente fino a scomparire e inserendo l'asola a nastro. Incidere margini di cucitura e angolo sul dietro. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire un bottone a scalfio del dietro.

DISEGNO TECNICO:

