

## Camicetta Senza Maniche Con Colletto - Cartamodello #2730

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto. When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Colletto - 4 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

## 7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Appuntare i colli insieme a coppie, con i diritti uno contro l'altro, e cucire, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, e cucire le estremità del colletto e il lato esterno del colletto. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto nello scollo.
5. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali e le paramonture sul davanti, dritto contro dritto e cucire delle paramonture frontali centrali e scalfo (il colletto si trova tra le pezzi). Intagliare le curve, girare i bordi dei davanti centrali sul lato diritto, raddrizzare, stirare.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
9. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

## **DISEGNO TECNICO:**

