

Abito A Vita Alta - Cartamodello #2732

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni; filo elastico; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1.0 cm, margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo con piega
2. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Volant - 1 pezzo con piega

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire le pinces sul davanti, tagliare via la parte inferiore con la sergente fino a 1 cm e stirare verso il centro.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
4. Piegare il volant a metà per lungo, rovescio contro rovescio e stirare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo lungo non rifinito e fare delle arricciature. Cucire la balza al bordo centrale destro del davanti, allo scollo destro, allo scollo del dietro, allo scollo sinistro.
5. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo centrale destro, lo scollo destro, lo scollo del dietro, lo scollo sinistro (la balza è posizionata tra i pezzi) . Intagliare le curve, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura dello scollo sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle. Sorfilare il bordo centrale del davanti sinistro. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, allineando le linee centrali, e impunturare lungo il bordo centrale destro.
6. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro inferiore al dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti inferiore al davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
8. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire la cucitura laterale sinistra dallo scollo alla marcatura della cerniera e dalla marcatura della cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera. Cucire la cucitura laterale destra, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la manica posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, stirare la cucitura, sorfilare.
10. Stirare l'orlo del capo e l'orlo della manica sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

11. Cucire due linee di cucitura parallele usando filo elastico lungo l'orlo delle maniche, sulla linea marcata.
12. Cucire i bottoni sul davanti secondo le marcature.

DISEGNO TECNICO:

