

## Abito Con Maniche Decorative - Cartamodello #2725

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura - 1.0 cm, margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 1 pezzo
6. Manica superiore - 2 pezzi

7. Manica inferiore - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura, cucire la cerniera.
3. Cucire il carrè al davanti laterale. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e imbastire insieme lungo i bordi dello scollo. Cucire il bordo dello scollo e l'apertura dello scollo del davanti. Incidere i margini di cucitura lungo lo spacchetto, incidere nelle curve. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Cucire le paramonture del dietro al nastro della cerniera.
6. Cucire una cucitura di arricciatura lungo la parte superiore della manica dalla testa della manica fino alla marca e fare delle arricciature. Cucire le pezze della manica insieme. Soprefilare e stirare verso il basso. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, piegare verso l'interno e impunturare.
8. Cucire un bottone sul davanti fissando insieme la parte destra e la parte sinistra.

## **DISEGNO TECNICO:**

