

Camcetta Con Peplo - Cartamodello #2749

RACCOMANDEAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camcette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm; altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

6. Polsino - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, accorciare la parte interna delle pinces e stirare verso il centro e sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro. Stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
3. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto. Fare un punto di increspatura lungo il bordo della spalla del davanti e fare delle arricciature.
5. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare.
6. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
7. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali e le paramonture sul davanti, diritto contro diritto, appuntare insieme e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e l'angolo inferiore del davanti centrale, inserendo l'asola a nastro. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura del davanti centrale sulla paramontura del davanti centrale. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto sul lato diritto, raddrizzare le cuciture. Stirare il bordo inferiore del capo.
8. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfino fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il

lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Fare le asole sui polsini e cucire i bottoni. Cucire un bottone sul davanti.

12. Realizzare un'asola sulla paramontura del davanti centrale sinistro. Cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

