

Abito Con Inserti Sulla Gonna - Cartamodello #2765

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro centrale inferiore - 2 pezzi
4. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
5. Dietro laterale inferiore 1 - 2 pezzi
6. Davanti centrale superiore - 1 pezzo

7. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
8. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo con piega
9. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
10. Inferiore davanti laterale 1 - 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
12. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il dietro centrale superiore al dietro centrale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
3. Cucire il dietro laterale inferiore 1 al dietro laterale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire il dietro laterale superiore al dietro laterale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
4. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla tacca per la cerniera fino alla tacca per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. Cucire il davanti centrale superiore al davanti centrale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
6. Cucire il davanti laterale inferiore 1 al davanti laterale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire il davanti laterale superiore al davanti laterale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire il davanti laterale al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
7. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
9. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
10. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.

11. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

