

Chemisier À Volants Aux Manches - Patron de couture #2764

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche centrale 1 - 2 pièces
5. Manche centrale 2 - 2 pièces
6. Manche inférieure 2 pièces

- 7. Poignet - 2 pièces
- 8. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Poignet - 2 pièces
- 2. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre le long du bord supérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Surjetez le bord inférieur du col montant intérieur.
5. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant.
6. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair en commençant par le bord supérieur du col montant, en repliant le col montant intérieur. Repliez les marges de couture les plus courtes du col montant intérieur et cousez-les sur la bande de fermeture à glissière. Surpiquer le col intérieur dans la couture du col extérieur.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture sur le haut de la manche, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre la couture de la manche centrale 1, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre la manche centrale 1 à la manche supérieure, repasser la couture, surjeter. Coudre un point droit large le long du bord inférieur de la manche centrale 1 et faire des fronces.
9. Coudre la couture de la manche centrale 2, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre la manche centrale 2 à la manche centrale 1, repasser la couture, surjeter. Cousez un point droit large le long du bord inférieur de la manche centrale 2 et faire des fronces.
10. Coudre la couture de la manche inférieure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre la manche inférieure à la manche centrale 2, repasser la couture, surjeter. Cousez un point droit large le long du bord inférieur de la manche inférieure et faire des fronces.
11. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la

longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, surjeter et repasser.

12. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu, surjeter et repasser.

13. Faire des plis sur la manche en repliant la manche vers l'intérieur le long des lignes marquées. Fixer en place depuis l'envers le long de la couture de la manche et également avec plusieurs points cachés au milieu de la manche.

14. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

