

Chemisier À Volants - Patron de couture #2768

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fil élastique; 7 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Volant dos - 1 pièce au pli
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Devant - 2 pièces
6. Volant devant - 2 pièces

7. Patte - 2 pièces
8. Manche - 2 pièces
9. Col montant - 2 pièces
10. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte — 2 pièces
2. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures des épaules sur les empiècements, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les coutures des épaules des pièces principales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre les bords des épaules des volants, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Surjeter le bord inférieur du volant, repasser sur l'envers et surpiquer. Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du volant et faire des fronces.
5. Coudre l'empiècement à la pièce principale en insérant le volant entre les pièces. Repasser vers le haut et surjeter.
6. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant, repasser les surplus de couture sur la patte. Plier patte sur le côté droit selon la ligne marquée des parementures milieu devant et coudre le coin supérieur. Faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque, plier la patte sur l'endroit, redresser, repasser. Retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture.
7. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Cousez un point droit large le long du bord inférieur et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la

longueur envers contre envers et repasser. Cousez des lignes de points avec du fil élastique le long des marques. Coudre le poignet à la manche, en l'étirant légèrement.

11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

12. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

