

## Blusa Con Balze - Cartamodello #2768

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; filo elastico; 7 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Volant del dietro - 1 pezzo con piega
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Davanti - 2 pezzi

6. Volant del davanti - 2 pezzi
7. Linguetta - 2 pezzi
8. Manica - 2 pezzi
9. Collo alto - 2 pezzi
10. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta — 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture delle spalle sulle carre, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le cuciture delle spalle delle pezze principali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire i bordi delle spalle dei balze, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Sorfilare il bordo inferiore del volante, stirare sul rovescio e impunturare. Può anche rifinirlo con baby hem, in questo caso cortare i margini. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della balza e fare delle arricciature.
5. Cucire il carrè al pezzo principale, inserendo la balza tra i pezzi. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire il bordo esterno della linguetta al davanti, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare linguetta sul lato diritto secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali e cucire l'angolo superiore. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, piegare la linguetta sul lato diritto, raddrizzare, stirare. Piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di.
7. Appuntare insieme i colli alti, dritto contro dritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Cucire il collo alto superiore nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
10. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo rovescio contro rovescio e stirare. Fare linee di cucitura con filo elastico lungo le marcature. Cucire il polsino alla manica, leggermente stirandola.

11. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
12. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

**DISEGNO TECNICO:**

