

Bluse Mit Designer-Ärmeln - Schnittmuster #2622

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1 cm, nahtzugabe am saum des kleidungsstücks - 2 cm

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Hinterer Ärmel - 2 Stück
4. Mittelärmel - 2 Stück
5. Vorderer Ärmel - 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück am Falz

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück am Falz
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
2. Den hinteren Ärmel an den mittleren Ärmel nähen, dabei den mittleren Ärmel an der Ecke einschneiden. Die Nahtzugaben zum hinteren Ärmel bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der geformten Kante des Mittelärmels zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen. Vorderen Ärmel an mittleren Ärmel nähen, Nahtzugaben zum Vorderärmel bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die Ärmel von der Markierung bis zum Armausschnitt an das Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Die hinteren Ärmel an die Rückenteile nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge des Ärmelsaums entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an die Unterkante des Ärmels stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Ärmelunterkanten und Seitenkanten mit einer durchgehenden Naht zusammennähen, versäubern und bügeln.
7. Vorderen Besatz und hinteren Besatz von der Markierung bis zur Unterkante zusammennähen. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern Besätze. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Ausschnitt und vordere Schlitze nähen. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Besatz per Hand an Reißverschlussband und Raglannähte nähen.
8. Die untere Kante des Kleidungsstücks 1 cm nach innen falten, bügeln, 1 cm nach innen falten und erneut bügeln, absteppen.

Technische Zeichnung:

