

Camicetta Con Doppia Manica - Cartamodello #2775

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm. Margine di cucitura per l'orlo della manica - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! LE SCRITTE SULLE SAGOME SONO REALIZZATE SUL LATO DIRITTO. SI PREGA DI TENERNE CONTO DURANTE IL TAGLIO DEL TESSUTO: ALCUNI CARTAMODELLI DEVONO ESSERE POSIZIONATE SUL TESSUTO CON IL LATO ROVESCIO IN ALTO.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi

2. Dietro centrale - 2 pezzi
3. Dietro laterale - 2 pezzi
4. Davanti superiore sinistro - 1 pezzo
5. Davanti superiore destro - 1 pezzo
6. Davanti inferiore destro - 1 pezzo
7. Davanti inferiore sinistro - 1 pezzo
8. Manica superiore - 2 pezzi
9. Manica inferiore - 2 pezzi
10. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
11. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo
12. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro superiore. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
3. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Cucire la cucitura centrale sul dietro inferiore. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra. Cucire il dietro superiore alla parte inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 20 cm per asole a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in 8 parti. Aggiustare la lunghezza degli passanti. Cucire le asole sul davanti destro, le margini di cucitura sono diretti verso il bordo centrale del davanti.

9. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del dietro e i bordi centrali del davanti. Intagliare le curve, girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.

10. Sorfilare il bordo inferiore della manica superiore. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare. Appuntare la manica superiore sulla manica inferiore con il diritto del tessuto rivolto verso l'alto e imbastire insieme lungo la testa della manica. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Piegare verso l'interno e stirare il margine di cucitura dell'orlo a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

12. Cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

