

Abito Con Gonna Firmata - Cartamodello #2781

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggiante tessuti a maglia naturale/mista, elasticità media o alta.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo della manica - 1.5 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio



del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

Tessuto principale:

1. Dietro sinistro - 1 pezzo
2. Dietro destro - 1 pezzo
3. Davanti - 1 pezzo
4. Inserto - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
4. Cucire le pince sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire l'inserto al vestito. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano alle cuciture delle spalle e alla cucitura centrale del dietro.
8. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

