

## Chemisier Avec Devant Décoratif - Patron de couture #2788

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 1.5 cm. Marge de couture le long du bord extérieur de la pièce décorative devant - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli

3. devant - 1 pièce
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjetez les bords extérieurs et inférieurs de la pièce décorative du devant, repasser sur l'envers et surpiquer.
3. Cousez un point droit large le long du bord de l'épaule gauche de la pièce décorative du devant et faire des fronces. Épinglez la pièce décorative du devant, endroit contre endroit, sur l'envers du devant et cousez le bord supérieur du col montant sans couture. Faire des coupes dans les marges de couture, repliez le devant décoratif sur le côté droit du devant, cousez et faufilez ensemble . Traiter comme une seule pièce à l'avenir.
4. Épingler la parementure de l'encolure dos au dos endroit contre endroit et coudre le bord supérieur du col montant sans couture, commencer et arrêter la couture exactement au niveau de la ligne de couture de l'épaule.
5. Coudre les coutures des épaules, en insérant le devant entre la parementure et le dos. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
8. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et ourlet de manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

