

Robe En Velours Côtelé Avec Des Poches - Patron de couture #2797

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes. Tissu De Velours Côtelé.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 12 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Empiècement - 2 pièces

5. Patte droit - 1 pièce
6. Patte gauche - 1 pièce
7. Col - 2 pièces
8. Col montant - 2 pièces
9. Poignet - 2 pièces
10. Sangle Décorative - 2 pièces
11. Poche - 2 pièces
12. Passepoil - 2 pièces
13. Sangle Décorative de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte droit - 1 pièce
2. Patte gauche - 1 pièce
3. Col - 1 pièce
4. Col montant - 1 pièce
5. Poignet - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Petite sac de poche - 2 pièces
2. Grande sac de poche - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez les parties intérieures des pinces vers le haut.
4. Surjeter le bord supérieur de la poche. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Pliez à l'intérieur infér. et lateraux marges de couture de poche sur l'envers et repasser. Poser poche sur le devant et surpiquer selon les marquages.
5. Pliez la languette décorative de la poche en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre lateral et inférieur bords. Découper les surplus de couture, retournez la languette décorative à l'endroit et repasser. Faire la boutonnière sur la patte. Cousez la languette décorative sur le bord supérieur du devant en suivant les repères.
6. Coudre l'empiècement devant sur le devant. Surjeter. Faire un pli et coudre un point décoratif le long de la ligne marquée.
7. Marquer la position de la poche. Repassez la poche passepoilée en deux dans le sens de la longueur envers

contre envers. Surpiquer le petit sac de poche sur le côté intérieur de la poche passepoilée. Coudre la poche passepoilée sur le devant le long de la ligne inférieure marquée de la poche. Coudre le grand sac de poche au devant le long de la ligne supérieure marquée de la poche. Arrêtez de coudre près des lignes de marquage courtes de la poche. Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retournez le passepoil de la poche et le grand sac de poche sur l'envers à travers l'ouverture résultante. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Coudre les bords des sacs de poche.

8. Coupez 5 cm le long du bord vertical du devant gauche. Appliquez l'entoilage thermocollant sur la zone de la fente sur les devants à partir de l'envers. Marquez la ligne de couture centrale (pli de la fente) à partir de l'endroit. Repassez la partie gauche le long du pli de la fente, sur la partie droite, repasser sur l'envers uniquement le surplus de couture du côté droit de la fente (6 cm). Alignez les pièces le long de la couture centrale et badigeonnez ensemble le long du bord supérieur de la fente. Surjeter la couture centrale devant séparément sur chaque pièce. Surjeter les surplus de couture de la fente. Cousez la couture centrale devant jusqu'au coin de la fente. Faire une petite coupe dans le surplus de couture de la fente dans le coin sur la pièce droite. Repasser la couture centrale ouverte, repasser les surplus de couture de la fente et les coudre ensemble à la machine.

9. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

10. Gauche patte: Pliez la patte de boutonnage, envers contre envers et repasser. Surjeter le bord le plus long et le bord inférieur de la patte. Coudre la patte de boutonnage sur le côté droit du devant en s'arrêtant à 1 cm du bord inférieur. Couper la marge de couture du devant dans le coin en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Enfiler à l'intérieur du bout de la patte.

11. Droit patte: Épingler ensemble patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre inférieur coin. Coupez la marge de couture de la patte près du coin. Couper les marges de couture, plier la patte sur l'endroit et repasser. Surjeter le bord long pattes. Coudre la patte de boutonnage sur le côté droit du devant en s'arrêtant à 1 cm du bord inférieur. Couper la marge de couture du devant dans le coin en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Redressez le coin de la patte de boutonnage sur le côté droit du vêtement.

12. Épingler la patte droite sur la patte gauche, et surpiquer coin sur le devant, fixant ainsi la patte gauche.

13. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm du bord. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.

14. Pliez les languettes décoratives en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long d'un bord plus long et d'un bord plus court. Tourner à droite, coupant les marges de couture dans les coins, redresser et repasser. Surjeter le bord plus court inachevé. Surpiquez les onglets décoratifs en fonction des marques du mauvais côté des manches.

15. Coudre la couture des manches. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.
16. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
17. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les pattes de boutonnage et sur le col montant. Coudre les boutons sur les manches et sur les poches du haut.

DESSIN TECHNIQUE:

