

Camicetta Con Colletto Asimmetrico - Cartamodello #2796

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 19 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Destro davanti laterale - 1 pezzo
4. Davanti centrale - 1 pezzo
5. Sinistra davanti laterale - 1 pezzo

6. Collo alto — 2 pezzi
7. Colletto - 2 pezzi
8. Manica — 2 pezzi
9. Polsino — 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
11. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo
12. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo
13. Paramontura dell'orlo dietro - 1 pezzo
14. Paramontura dell'orlo davanti destro - 1 pezzo
15. Paramontura dell'orlo davanti sinistra - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto — 1 pezzo
2. Colletto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo
6. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo
7. Paramontura dell'orlo dietro - 1 pezzo
8. Paramontura dell'orlo davanti destro - 1 pezzo
9. Paramontura dell'orlo davanti sinistra - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali delle parti centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dal bordo dello scollo alla prima marcatura e dalla seconda marcatura fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
4. Cucire la pince del busto sul davanti laterale sinistro, stirare la parte inferiore verso l'alto. Cucire la cucitura a principessa destra (davanti centrale a davanti laterale destro), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Sorfilare separatamente i bordi verticali della parte laterale sinistra del davanti e della parte centrale del davanti. Cucire il davanti laterale superiore alla manica superiore. Intagliare i margini di cucitura vicino alle tacche, stirare aperta la cucitura.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
7. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e

la sua lunghezza deve essere pari a 15 cm per asole a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Tagliare in due parti e aggiustare le lunghezze dei passanti per bottoni.

8. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto e inserendo l'asola a nastro. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il colletto nello scollo.

9. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture dello scollo del davanti e delle paramonture dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire lo scollo e la parte della cucitura verticale del davanti centrale, inserendo l'asola del bottone. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire la paramontura ai margini di cucitura delle cuciture delle spalle a mano.

10. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.

11. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Realizzare pieghe a piacere lungo il bordo inferiore della manica e imbastirle.

12. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Cortare i margini di cucitura. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

13. Cucire le cuciture laterali delle paramonture dell'orlo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire il bordo inferiore e i bordi obliqui della cucitura del davanti. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire la paramontura ai margini di cucitura lungo i bordi laterali a mano.

14. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole a tracolla, e sulla cucitura verticale del davanti. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

