

Chemisier À Manches Décoratives - Patron de couture #2791

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Devant - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Col — 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces

7. Doublure des manches – 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer un entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage sans couture du devant.
2. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre l'empiècement au dos. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Cousez un point décoratif le long du bord de l'empiècement à 0.5 cm de la couture.
4. Repliez les surplus de couture les plus longs de la patte sur l'envers et repasser. Pliez le devant sans couture sur l'envers et surpiquer le long des lignes marquées.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
7. Faire et faufiler les plis sur les manches. Coudre la doublure sur le bord inférieur. Bâtir ensemble les bords des têtes de manches du tissu principal et de la doublure. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter et repasser.
8. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
9. Faire des boutonniers sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Réaliser des boutonniers et coudre des boutons sur le col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

