

## Abito Con Pinces Francesi - Cartamodello #2786

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** sottili tessuti naturali/misti per abiti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

**Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

**Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



**TAGLIO:**

**Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro superiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Tagliare il davanti tra i lati orizzontali della pince, cortare i margini di cucitura, lasciando 0.5 cm. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti interiori in direzione opposta al centro.
5. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire le estremità.
9. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

