

Robe Avec Poches - Patron de couture #2809

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Devant inférieur - 2 pièces
6. Patte - 2 pièces

7. Col - 2 pièces
8. Doublure de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer une interface thermocollante sur la marge de couture de l'entrée de la poche sur le devant inférieur.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les coutures vers le centre et surjeter.
3. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les marges de couture repasser vers le centre. Poser doublure de poche à inférieure devant côté droit vers le bas et coudre entre les marques. Plier la doublure sur l'envers et repasser le pli. Épinglez le devant inférieur avec la doublure sur le devant supérieur endroit contre endroit. Faire correspondre bords et coudre les bords du devant supérieur et inférieur, la doublure de la poche et la zone du devant supérieur et du devant inférieur avec une ligne de point. Surjeter et repasser vers le bas.
4. Plier la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Commencez et arrêtez la couture exactement au niveau de la couture de patte marquée. Coupez les coins, tourner à droite et repasser. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant. Retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épinglez le col supérieur sur le col inférieur, endroit contre endroit, et cousez l'extrémité du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, tourner le col sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure. Plier le surplus de couture à l'intérieur du col intérieur et surpiquer dans la couture.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

10. Faire des boutonnères sur la patte droite, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

