

Gilet Con Pieghe - Cartamodello #2806

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni, 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Cintura dietro - 1 pezzo
4. Dietro inferiore - 1 pezzo
5. Davanti centrale destro - 1 pezzo

6. Davanti laterale destro - 1 pezzo
7. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo
8. Davanti laterale sinistra - 1 pezzo
9. Cintura davanti - 1 pezzo
10. Davanti inferiore - 1 pezzo
11. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
12. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
13. Profilo della tasca - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Profilo della tasca - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il dietro centrale ai dietro laterali, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Cucire la cintura al dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso cintura, sorfilare. Realizzare e imbastire le pieghe sul dietro inferiore. Cucire il dietro inferiore alla cintura, stirare margini di cucitura a cintura, sorfilare.
4. Cucire il davanti centrale ai davanti laterali, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Cucire la cintura al davanti sinistro superiore, stirare i margini di cucitura verso cintura, sorfilare. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti inferiore. Cucire il davanti inferiore alla cintura, stirare margini di cucitura a cintura, sorfilare.
6. Marcare la posizione del profilo della tasca sul davanti destro. Piegare il profilo della tasca a metà per lungo rovescio contro rovescio e cucire i lati corti. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare. Sorfilare bordo inferiore. Appuntare il profilo della tasca sul davanti con la piega verso il basso, facendo coincidere le linee di cucitura sul davanti e sul profilo della tasca, cucire. Piegare il profilo verso l'alto e impunturare sul davanti lungo i bordi più corti.
7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura e la paramontura centrale del davanti sul lato dritto del capo e cucire lo scollo, bordo centrale davanti e inferiore angolo. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, piegare paramonture e paramonture del centro

davanti sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura alla cucitura centrale del dietro e alle cuciture delle spalle.

9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

12. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare l'asola interna sul davanti sinistro, cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

