

Chemisier À Col Pointu - Patron de couture #2817

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthane, soie.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 9 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces
5. Col - 2 pièces

6. Col montant - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Col montant - 1 pièce
4. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Faire et bâtir des plis sur le bord de l'épaule du devant. Pliez la partie intérieure vers le centre.
3. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord central devant et le bord de l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures centrales devant sur l'envers, redresser, repasser.
4. Coudre les coutures des épaules. La marge de couture du bord de l'épaule au dos dépasse de 1 cm. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure dos. Plier sous la marge de couture du col montant intérieur et surpiquer dans la couture. Repliez à l'intérieur la marge de couture non finie du col montant et coudre ensemble.
7. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm. du bord. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
7. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Tournez le poignet du côté droit, redresser et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

10. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur le devant et aux poignets. Faire une boutonnère et coudre un bouton à col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

