

Blusa Con Balza - Cartamodello #2815

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo
3. Linguetta - 1 pezzo
4. Volant — 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
3. Linguetta - 1 pezzo

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato dritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Appuntare i volants, dritto contro dritto, e cucire i due lati dritti più lunghi. Volant girare al dritto e stirare. Appuntare il volante sul davanti e impunturare la piccola area tra le marcature. Il margine di cucitura dell'area più corta è diretto verso il centro.
5. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura lungo il lato lungo della linguetta e stirare. Appuntare linguetta sul davanti e impunturare lungo i bordi più lunghi, coprendo il margine di cucitura del balze. Imbastire insieme i margini di cucitura dei volanti e del davanti lungo i bordi delle spalle, i bordi dello scalfio e i bordi dello scollo. Stirare le pieghe del volante.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire la paramontura alle cuciture delle spalle a mano.
8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al dritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Inserire l'anello per bottone tra il dietro e la paramontura, orlare a mano.
9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
12. Cucire un bottone sul dietro destro.

DISEGNO TECNICO:

