

Top Con Pieghe - Cartamodello #2814

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo, 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:



1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Realizzare le pieghe sul davanti e impunturarle a 10 cm dal bordo superiore. Realizzare e imbastire la piega sul davanti.
3. Appuntare le paramonture del collo insieme lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Tagliare via gli angoli, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
4. Appuntare insieme i dettagli della paramontura dello scollo del dietro, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo, iniziando e terminando la cucitura esattamente alla linea della cucitura della spalla. Inserire le paramonture dello scollo davanti tra le paramonture dello scollo dietro e cucire la cucitura della spalla della paramontura dello scollo. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire la paramontura dello scollo nello scollo del capo, sorfilare e stirare.
7. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scollo dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.
10. Cucire i bottoni sul davanti, fissando la piega.

DISEGNO TECNICO:

