

Camicetta Avvolgente - Cartamodello #2816

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Colletto - 1 pezzo
6. Manica - 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo
4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori (se previsti dalla taglia), stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Piegare il colletto a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto e cucire gli angoli. Cortare i margini di cucitura, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto nello scollo.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Imbastire la paramontura al capo lungo le cuciture delle spalle.
6. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e imbastire insieme lungo il bordo laterale. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperto il margine di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm dal bordo.
8. Cucire le maniche negli scalfi, margine di cucitura stirare e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
9. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti. Girare il polsino al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole sui polsini e cucire i bottoni.

DISEGNO TECNICO:

