

Abito Con Cintura Con Bottoni - Cartamodello #2819

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Cintura - 2 pezzi con piega
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
3. Cintura - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pieghe sui dietro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pince anteriori sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto. Cucire le pieghe sui davanti.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
6. Cucire le cuciture delle maniche. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
7. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.
8. Appuntare le cinture insieme, dritto contro dritto e cucire intorno a tutti i bordi, lasciando un'apertura per il rovesciamento. Tagliare via gli angoli, girare la cintura al diritto e stirare. Cucire chiusa l'apertura tecnologica. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi della cintura. Fare le asole sulla cintura.
9. Cucire i bottoni sul davanti.

DISEGNO TECNICO:

