

## Robe Avec Fermeture Éclair Sur Le Devant - Patron de couture #2824

Recommandations sur le tissu: tissus jeans naturels/mélangés.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair métallique; boucle.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marges de couture pour  
l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche — 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant latéral - 2 pièces



6. Devant inférieur - 2 pièces
7. Poche — 2 pièces
8. Manche - 2 pièces
9. Col - 2 pièces
10. Parementure devant centrale — 2 pièces
11. Parementure d'encolure dos — 1 pièce
12. Passant De Ceinture - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Parementure devant centrale — 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

## INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre la couture centrale du dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
3. Coudre des pinces sur les dos inférieures, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre la couture centrale du bas du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
5. Appliquez une bande d'entoilage thermocollant sur l'ouverture de la poche. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur de l'ouverture de la poche + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'ouverture de la poche depuis l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Coudre des pinces sur les fronts inférieurs, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Repliez le bord supérieur, le bord vertical et le bord inférieur de la poche sur l'envers, repassez. Poser poche à inférieure devant selon les marquages et surpiquer avec un point double à 0.1 cm et 0.7 cm. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
7. Surjetez les bords centraux du devant séparément de l'ourlet jusqu'au début du revers. Coudre le bord central du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture

éclair du revers jusqu'à la marque.

8. Coudre les coutures des épaules et les coutures laterales du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

9. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col dans l'encolure.

10. Coudre les coutures des épaules de la parementure encolure dos et du milieu devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures centrales devant sur le vêtement, endroit contre endroit et coudre le bord central devant et le bord de l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures centrales devant et la parementure sur l'envers et repasser. Coudre la parementure à la pièce principale à la main le long des coutures des épaules et le long de la couture centrale du dos.

11. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Pliez la boucle de ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre sur le côté long. Ensuite retournez le vêtement à l'endroit, redresser la couture, en le plaçant sur le pli, et repasser. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm du bord. Couper 4 passants de ceinture.

14. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le long de deux côtés plus courts et d'un côté plus long, laissant une ouverture pour tourner. Couper les coins, retournez le vêtement à l'endroit ceinture, coudre l'ouverture pour la fermer. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords de ceinture. Enfilez la boucle décorative et fixez-la en place en la cousant à la main.

15. Surpiquez les passants de ceinture sur le vêtement près des pinces arrière et sur le côté extérieur de la poche.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

