

Blusa Sin Mangas - Patrón de costura #2831

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas, seda.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Tapeta en el dobladillo - 2 piezas en pliegue
4. Cuello - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique entretela fusible a la tapeta sin costuras en la pieza delantera.
2. Doblar la parte interna hacia afuera tapetas según la línea marcada de las vistas frontales centrales por el lado revés y respuntar, girando el margen de costura hacia dentro.
3. Coser pinzas delanteras en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba.
4. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada de cuello. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.
6. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntar en la costura del cuello alto superior.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Juntar con alfileres tapetas lados derechos juntos y coser inferior y los bordes más cortos. Recorta las esquinas, girar a la derecha y planchar. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la blusa y hacer fruncidos. Coser la tapeta superior al borde inferior de la blusa. Doblar el margen de costura de la tapeta inferior hacia dentro y respuntar en la costura.
10. Hacer ojales y coser botones en los delanteros.

Dibujo técnico:

