

Bluse Mit Raffungen Unter Der Brust - Schnittmuster #2833

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm. Nahtzugabe für den Ärmelsaum - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes Vorderteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Ärmel – 2 Stück
8. Kragen – 2 Stück
9. Stehkragen – 2 Stück
10. Leiste – 4 Stück
11. Saumbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen – 1 Stück
2. Stehkragen – 1 Stück
3. Leiste - 4 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Nähen Sie das obere Rückenteil an das untere Rückenteil, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Nähen mittlere hintere Kanten. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Oberkante des Saumbesatzes versäubern. Den Saumbesatz auf das untere Vorderteil stecken rechte Seite nach unten und nähen untere die geformte Kante. Nahtzugaben kürzen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
6. Die Knopfleisten rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante und untere Formecke nähen, in nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die äußere Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils nähen. Die Nahtzugabe der inneren Knopfleiste nach innen falten und in die Naht der äußeren Knopfleiste steppen.
7. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Stichlinie des Kragens. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclippen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.
8. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und

in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

9. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

11. Die Saumnahtzugabe am Rückenteil 1 cm nach unten klappen, bügeln, dann nochmals 1 cm nach unten klappen, bügeln und absteppen.

12. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

