

Chemisier À Fronces Sous La Poitrine - Patron de couture #2833

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos central - 2 pièces
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Devant supérieur - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces

6. Devant latéral - 2 pièces
7. Manche - 2 pièces
8. Col - 2 pièces
9. Col montant - 2 pièces
10. Patte - 4 pièces
11. Parementure de l'ourlet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Patte - 4 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre des pinces sur le dos supérieur. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre les bords centraux du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Surjeter le bord supérieur de la parementure de l'ourlet. Épinglez la parementure de l'ourlet sur le devant inférieur côté droit vers le bas et coudre inférieur le bord façonné. Découper les surplus de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
6. Épingler les pattes ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur et le coin inférieur formé, faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite, redresser, repasser. Coudre la patte extérieure sur le côté droit du devant. Plier à l'intérieur le surplus de couture de la patte intérieure et surpiquer dans la couture de la patte extérieure.
7. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée de col. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les courbes. Tourner le col fini à l'endroit et repasser.
8. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer

dans la couture du haut du col montant.

9. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

10. Marge de couture pour l'ourlet de la manche surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Repliez la marge de couture de l'ourlet du dos sur 1 cm, repassez, puis à nouveau sur 1 cm, repassez et surpiquez.

12. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

