

Blouse - Vest - Patron de couture #2829

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm, Marge de couture le long du bord inférieur du devant, du bord inférieur du dos, le long du bord biais du devant - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Faire et faufilet les plis sur le devant. Pliez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
5. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
6. Surjetez la marge de couture du bas du devant et le bord en biais, repassez-la sur l'envers en formant un chevauchement de la marge de couture dans le coin et surpiquez.
7. Mettre le devant droit sur le devant gauche et bâtir ensemble le long des bords latéraux.
8. Coudre les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Surjetez la marge de couture de l'ourlet du dos. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquez.

DESSIN TECHNIQUE:

