

Bluse Mit Abnäher Und Raffung - Schnittmuster #2834

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenbesatz - 2 Stück
2. Oberer Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Vorderer Besatz - 4 Stück
6. Flügelärmel — 2 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 1 Stück
2. Vorderer Besatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf die Besätze auftragen. Klebevlies auf die nahtlosen Leisten auf der Vorderseite auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Die hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln, versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
3. Die Nahtzugaben der geschlitzten Abnäher am Vorderteil auf 0,5 cm kürzen. Nach Wunsch einige Falten entlang der oberen Kante des geschlitzten Abnäher machen. Den geschlitzten Abnäher nähen, die naht bügeln, versäubern.
4. Die Nahtzugabe der Innenkante der Knopfleiste versäubern. Die Knopfleiste entlang der vorderen Mittellinie auf die linke Seite falten und bügeln.
5. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Besätze von Vorder- und Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Besätze rechts auf rechts zusammenstecken und Enden nähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Besatznäht. Den Besatz auf die rechte Seite wenden, glätten und bügeln. Oberen Besatz in den Halsausschnitt nähen. Drehen Sie die nicht genähte Kante des unteren Besatzes nach innen und nähen Sie sie in die Naht des oberen Besatzes.
7. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Ärmel an Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
9. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

