

## Chemisier À Pinces Et Fronces - Patron de couture #2834

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Parementure dos - 2 pièces
2. Dos supérieur - 2 pièces
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Devant - 2 pièces
5. Parementure devant - 4 pièces
6. Manche d'aile — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 1 pièce
2. Parementure devant - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures. Appliquer une interface thermocollante sur les pattes sans couture sur le devant.
2. Coudre des pincés sur le dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
3. Coupez les marges de couture des pincés coupées sur le devant à 0,5 cm. Faites quelques plis selon vos envies le long du bord supérieur de la pince coupée. Coudre la pince coupée, repasser la couture, surjeter.
4. Surjetez la marge de couture du bord intérieur de la patte. Pliez la patte sur l'envers le long de la ligne centrale devant et repassez.
5. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules des parementures du devant et du dos, repasser la couture à part. Épinglez les parementures ensemble, endroit contre endroit et coudre les extrémités. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture de parementure. Tournez la parementure sur le côté droit, redresser et repasser. Coudre la parementure supérieure dans l'encolure. Tourner à l'intérieur le bord non cousu de la parementure inférieure et surpiquer dans la couture de la parementure supérieure.
7. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre les manches aux emmanchures, surjeter et repasser.
8. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
9. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire des boutonnières sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

