

## Bluse Mit Dekorativem Ärmel - Schnittmuster #2835

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderer Ärmel - 4 Stück
4. Hinterer Ärmel - 4 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Nähen mittlere hintere Kanten von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Von Hand an der Schulternaht und am Reißverschlussband entlang annähen.
6. Ärmelnähte an Außenärmeln und Innenärmeln nähen, die Naht auseinander bügeln. Obere Ärmelnaht vom Ärmelkopf bis zur waagerechten Markierung nähen. Die Ärmel paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die geformte Unterkante nähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der horizontalen Markierung. In Kurven einclipsen, bügeln der untere Ärmelrand. Den Außen- und Innenärmel entlang der Ärmelspitze zusammenheften, in zukunft als ein teil behandeln.
7. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in das Armloch nähen. Versäubern und bügeln.
8. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
9. Zierknöpfe an den Ärmeln annähen.

## **Technische Zeichnung:**

