

Chemise Avec Devant Décoratif - Patron de couture #2836

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge pour l'ourlet du bord inférieur du dos et du bord inférieur du devant gauche - 2.0 cm. Marge d'ourlet pour le bord vertical du devant gauche - 2.0 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu!

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce au pli



2. Dos - 1 pièce au pli
3. Gauche devant - 1 pièce
4. Droit devant - 1 pièce
5. Empiècement avant - 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces
7. Col - 2 pièces
8. Manche - 2 pièces
9. Patte - 2 pièces
10. Parementure du devant droit - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Col - 1 pièce
3. Patte - 2 pièces
4. Parementure du devant droit - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement au dos, repasser marges de couture vers le bas, surjeter.
3. Repasser pattes en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Épinglez les pattes, envers vers le bas, sur l'endroit du devant droit et coudre. Faire des entailles diagonales dans les coins du devant. Pliez pattes sur l'envers et redresser. Épingler la patte droite sur la patte gauche, fixez le coin inférieur avec une ligne de point double de l'envers. Surjeter et repasser.
4. Épinglez le devant droit sur la parementure et cousez le devant et les bords inférieurs. Faire des coupes dans les marges de couture, couper le coin, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Coudre un point décoratif le long du bord à 0.7 cm.
5. Repliez sous le bord vertical du devant gauche de 1 cm, repassez, puis repliez sous le bord de 1 cm et repassez à nouveau et surpiquer. Repliez le bord inférieur du devant gauche de 1 cm, repassez, puis repliez de 1 cm et repassez à nouveau.
6. Épinglez les empiècements ensemble, endroit contre endroit, et cousez le devant et les bords inférieurs. Coupez les coins, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Coudre un point décoratif le long du bord à 0.7 cm.
7. Placez le devant gauche sur la parementure du devant droit, endroit contre endroit, insérez l'empiècement devant entre ces pièces, épinglez et cousez. Repasser la couture, surjeter. Surpiquez la parementure du devant droit sur le devant le long de la ligne marquée.

8. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
9. Épinglez le col supérieur au col inférieur endroit contre endroit, coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
10. Coudre les manches au vêtement, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter.
11. Cousez la couture latérale et continuez à coudre la couture de la manche, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
12. Repliez le bord inférieur du dos de 1 cm, repassez, repliez de 1 cm et repassez à nouveau et surpiquer. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
13. Faire des boutonnères sur la patte de boutonnage et sur le col montant, coudre les boutons en conséquence.

DESSIN TECHNIQUE:

