

Chemise Avec Devant Asymétrique - Patron de couture #2837

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mélangés adaptés aux chemises.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du dos - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant droit - 1 pièce
3. Devant gauche - 1 pièce
4. Bord Devant Central droit - 2 pièces
5. Bord Devant Central gauche - 2 pièces

- 6. Manche - 2 pièces
- 7. Col — 2 pièces
- 8. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Col — 1 pièce
- 2. Poignet - 2 pièces
- 3. Bord Devant Central droit - 1 pièce
- 4. Bord Devant Central gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épinglez les devants centraux droits ensemble, endroit contre endroit et coudre le long des bords extérieurs. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins. Retourner les pièces à l'endroit et repasser. Coupez dans la marge de couture de l'encolure près de la marque. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
3. Coudre droit bord devant central au devant droit. Surjeter les marges de couture et repasser vers la pièce principale. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
4. Cousez le devant gauche de la même manière.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre un point décoratif le long des extrémités du col et du bord extérieur du col de col. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col dans l'encolure. Pliez sous la marge de couture du col inférieur et surpiquez dans la couture du col supérieur.
7. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches (le dos est plus long que le devant de la largeur de la marge de couture inférieure). Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Couper marge de couture pour l'ourlet de la manche près du marquage. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, surjeter et repasser vers le haut. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords poignets.

10. Surjeter la marge de couture inférieure au dos, plier à l'intérieur et surpiquer.
11. Faire des boutonnères et coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

